
大阪府 建設 CALS システム 要領書

【初期設定マニュアル】

2019 年 5 月

大阪府

改定欄

改訂	ページ	改訂内容
初版	—	—
A 2011/04/05	全体	利用環境追加に伴う改訂。
B 2015/05/31	全体	利用環境変更に伴う改訂。
C 2015/12/28	全体	利用環境変更に伴う改訂。
D 2019/05/26	2-1	利用環境変更(対応 OS に Windows10 を追加)に伴う改訂。

目次

1. はじめに.....	1 - 1
1.1 システムの利用可能時間.....	1 - 1
1.2 問合せ.....	1 - 1
2. 初期設定.....	2 - 1
2.1 利用推奨環境.....	2 - 1
2.1.1 パソコンの仕様（推奨）.....	2 - 1
2.1.2 ソフトウェアの仕様（推奨）.....	2 - 1
2.1.3 プリンタ.....	2 - 2
2.1.4 インターネット環境.....	2 - 2
2.1.5 メール環境.....	2 - 2
2.2 Microsoft Internet Explorer の設定.....	2 - 3

1. はじめに

1. はじめに

本書は、大阪府建設 GALS システムの初期設定について記載したものです。

1.1 システムの利用可能時間

システムの利用可能時間は以下の通りです。

利用可能時間： AM 8:00～AM 2:00

- ・ 深夜 2 時より朝 8 時まではシステムメンテナンスのため、ご利用できません。
- ・ システムメンテナンスのため、臨時でシステム停止を実施することがあります。

1.2 問合せ

ご不明の点は、GALS システムヘルプデスクにご連絡してください。

●ヘルプデスク（問合せ等の受付窓口）

- ・ 電子メールによるお問合せ → toseijikan-g13@sbox.pref.osaka.lg.jp

問合せ内容（画面名や入力データ、エラーメッセージなど）はできるだけ詳細に記述してください。

連絡先（氏名、会社名、電話番号など）を明記してください。

- ・ 電話によるお問合せ（平日 午前 9 時 ～ 午後 6 時）

代表：06-6941-0351（内線：2949）

直通：06-6944-6365

2. 初期設定

2. 初期設定

2.1 利用推奨環境

2.1.1 パソコンの仕様（推奨）

(1) パソコン

- ・OS がサポートしている PC/AT 互換機(DOS/V)
- ・CPU
Core Duo 1.6GHz 同等以上
- ・メモリ
1.0GB 以上
- ・ハードディスク容量
空き容量が 1 ドライブに 1.0GB 以上
- ・CD-R/RW(DVD-R/RW)ドライブやフロッピーディスクドライブは必須ではありません
- ・シリアルポート又は USB ポートは必須ではありません。
- ・1024×768 ドット(XGA)以上の解像度のモニタ

2.1.2 ソフトウェアの仕様（推奨）

(1) 対応 OS

- ・Windows 7
- ・Windows 8.1
- ・Windows 10

※セキュリティの観点上出来るだけ最新版をご利用下さい。

(2) ブラウザ

- ・Internet Explorer 11

(3) ウイルス対策ソフト

- ・ウイルス対策ソフトがインストールされていること。
- ・パターンファイルについては、定期的に更新すること。

2. 初期設定

2.1.3 プリンタ

印刷機能を利用する場合は、A4 用紙を印刷できるプリンタが必要です。

2.1.4 インターネット環境

インターネットを利用する場合には、プロバイダ(ISP)との契約が必要となります。

以下の通信プロトコルが通過可能な、プロバイダをお選びください。

また、社内 LAN 等で、ファイアウォールを使用されている場合にも、以下の通信プロトコルが通過可能なように設定してください。

詳細はご利用のプロバイダやネットワーク管理者にご確認ください。

ADSL や FTTH などの常時接続サービスを推奨します。

【通過が必要な通信プロトコル】 HTTPS

2.1.5 メール環境

情報共有システム、関係者協議システム、調査情報システムを利用する際は、利用可能なメールアドレスが必要になります。(システムを利用するためのログインID通知等を行うため)

大阪府地図情報提供システムについては、メール環境は不要です。

2. 初期設定

2.2 Microsoft Internet Explorer の設定

- ① 「Internet Explorer」アイコンをクリックする。




- ② 画面上部のメニューより「ツール」－「インターネット オプション」を選択する。




2. 初期設定

- ③ 「インターネット オプション」 ダイアログの「セキュリティ」を選択する。




- ④ 「信頼済みサイト」を選択し、「サイト」ボタンをクリックする。



2. 初期設定

- ⑤ 「この Web サイトをゾーンに追加する」に下記を入力し、**追加**ボタンをクリックする。
`https://www11.cals.pref.osaka.jp`



信頼済みサイト

このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。

この Web サイトをゾーンに追加する(D):

Web サイト(W):

このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする(S)

- ⑥ **閉じる**ボタンをクリックする。



信頼済みサイト

このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。


この Web サイトをゾーンに追加する(D):

Web サイト(W):


このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要とする(S)

2. 初期設定

- ⑦ 「信頼済みサイト」を選択し、「レベルのカスタマイズ」ボタンをクリックする。




- ⑧ 「スクリプトを実行しても安全だとマークされていない ActiveX コントロールの初期化とスクリプトの実行」で「有効にする」をクリックする。




2. 初期設定

- ⑨ 「Web サイトがアドレス バーやステータス バーのないウィンドウを開くのを許可する」で「有効にする」をクリックする。



- ⑩ 「サイズや位置の制限なしにスクリプトでウィンドウを開くことを許可する」で「有効にする」をクリックする。



2. 初期設定

- ① 「セキュリティ設定 - 信頼されたゾーン」ダイアログの **OK** ボタンをクリックし、続いて表示される警告ダイアログで **はい** ボタンをクリックする。

